


# Windows 11 パソコンの設定方法

## ■パソコンのIPアドレスを設定する

### ステップ 1


「スタート」を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。



「設定」が表示されます。

### ステップ 2

「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」の順にクリックします。



「イーサネット」が表示されます。

### ステップ 3

「IP 割り当て」の「編集」をクリックします。



編集画面が表示されます。

### ステップ 4

「IP 設定の編集」を「手動」に設定します。



### ステップ 5

「IPv4」を「オン」に設定します。



### ステップ 6

製品に貼られているラベルの IP アドレスを確認し、「IP アドレス」と「サブネット マスク」を設定します。



設定で必要になるのね



「保存」をクリックして設定完了です。


## ■プロキシを無効にする

会社内、学校内などのネットワークでは、ブラウザにプロキシの設定をしている場合があります。ローカルなネットワーク上にある本製品に対して PC で設定を行いますので、プロキシは必要ありません。Web ブラウザで本製品の設定を行う間、一時的にプロキシ設定を無効にするか、本機器のアドレスを例外に登録し、プロキシを使用しないようにしてください。

表面のステップ 1 の手順で「設定」を表示します。

### ステップ 1

「ネットワークとインターネット」→「プロキシ」の順にクリックします。



「プロキシ」が表示されます。

### ステップ 2

「プロキシ サーバーを使う」の「セットアップ」をクリックします。



プロキシサーバーの設定画面が表示されます。

### ステップ 3

「プロキシサーバーを使う」を「オフ」に設定します。

**プロキシサーバーを編集**

プロキシサーバーを使う

オン  オフ

プロキシ IP アドレス

次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシサーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン (;) を使います。

ローカル (イントラネット) のアドレスにはプロキシサーバーを使わない

保存 キャンセル

「保存」をクリックして設定完了です。

## ■インターネット一時ファイルの設定を変更する

セットアップをしたのに、Web 画面の計測値のデータが変わらない場合は、以下の設定を試みるじやよ。



### ステップ 1


タスクバーにある「Microsoft Edge」をクリックし、起動します。



「Microsoft Edge」が表示されます。

### ステップ 2


「…」→「設定」の順にクリックします。



「設定」が表示されます。

### ステップ 3

「プライバシー、検索、サービス」→「ブラウザを閉じるたびにクリアするデータを選択する」の順にクリックします。



「閉じるときに閲覧データをクリアする」が表示

### ステップ 4

「キャッシュされた画像とファイル」をオンに設定します。



ブラウザを閉じて設定完了です。